



Documentação do VRC

Referência para comandos

Comandos de Teclas F:

F1 <asel>

Alterna o "data tag" da aeronave entre **completo ou parcial**

F1 IDdocontrolador
<asel>

Acusa a aeronave selecionada para um controlador.

Shift+F1 PONTO <asel>

Mostra uma linha de referência da aeronave selecionada até o PONTO definido. Mostra também: Distancia, Rumo (Magnético) e tempo estimado para o PONTO definido na seção do "data tag".

Shift+F1 <asel>

Remove todas as 'âncoras' para a aeronave selecionada.

F2 <ICAO do aeroporto>
<enter>

Mostra o METAR do aeroporto desejado na seção de "Weather Panel".

F3 <asel>

Inicia o modo "track" na aeronave selecionada.

F4 <asel>

Encerra o modo "track" na aeronave selecionada.

F4 IDdocontrolador
<asel>

Inicia o processo de "handoff" da aeronave selecionada para o controlador.

F4 /OK <asel>

Força o término do modo "track" da aeronave selecionada.

F5 alt <asel>

Define a altitude de cruzeiro no plano de vôo da aeronave selecionada.

F6 <asel>

Mostra o plano de vôo da aeronave selecionada na janela de "flight plan"
(Atalho no Mouse: CTRL+Clique na aeronave)

F6 IDdocontrolador
<asel>

Envia o plano de vôo da aeronave selecionada para o controlador especificado.

SHIFT+F6 <asel>

Mostra a rota da aeronave selecionada, na tela de radar, de acordo com o plano de vôo enviado pelo piloto.
(Atalho no Mouse: CTRL+ALT+Click aircraft)

F7 <ICAO do aeroporto>
<enter>

Mostra o METAR (**disponível no servidor**) do aeroporto desejado na seção de "Weather Panel".

F7 <asel>

Mostra o METAR no aeroporto de **destino** da aeronave selecionada.

SHIFT+F7 <asel>

Mostra o METAR no aeroporto de **origem** da aeronave selecionada.

Comandos de Teclas Variadas:

INSERIR seutexto <asel>	Altera as suas anotações para a aeronave selecionada.
INSERIR <asel>	Apaga as suas anotações para a aeronave selecionada.
HOME <asel>	Envia uma solicitação de contato para a aeronave selecionada.
TAB	Altera as funções no teclado entre o Radar Primário e a última janela de chat utilizada.
CTRL+TAB	Altera a janela do histórico das comunicações (de texto) na frequência entre normal e tela-cheia .
PAGE UP	Sobe uma pagina no histórico na janela do histórico das comunicações (de texto).
PAGE DN	Desce uma pagina no histórico na janela do histórico das comunicações (de texto).
CTRL+END	Retorna para o final do histórico das comunicações (de texto).
Seta (Para cima)	Sobe na navegação da janela do histórico de comandos.
Seta (Para baixo)	Desce na navegação da janela do histórico de comandos.
CTRL+Seta (Para cima)	Aumenta o tamanho da janela do histórico das comunicações (de texto) por uma linha .
CTRL+Seta (Para baixo)	Diminui o tamanho da janela do histórico das comunicações (de texto) por uma linha .
CTRL+ALT+Teclas de Numpad 1-9	Grava o display do ponto de centro atual e nível de zoom como padrão.
CTRL+Teclas de Numpad 1-9	Carrega os valores zoom e ponto de centro salvos como padrão
CTRL+Tecla 0 (Numpad)	Carrega os valores antigos de zoom e ponto de center
Callsign parcial <asel>	Radio-seleciona o callsign que combina com o callsign parcial
<asel>	Adciona/Remove aeronaves radio-selecionados para/de "request list"
CTRL+D	"Untags" todas as aeronaves "untracked" (Descongestiona)
CTRL+F	Liga/Desliga filtro de altitude
CTRL+R	Exibe/Oculta os anéis de separação ao redor das aeronaves ativos.

Comandos utilizando ponto (.):

.group nome IDdsetor ...

.chat CALLSIGN

.rings PONTO

.norings

.center/.centre PONTO

.vis PONTO

.vis1 PONTO

.vis2 PONTO

.vis3 PONTO

.vis4 PONTO

.novis

.showvis

.ff INT INT ...

.fv VOR VOR ...

.fn NDB NDB ...

.fa ICAO ICAO ...

.fc Runway Runway ...

.fw Airway Airway ...

Inicia um bate-papo de grupo com o nome e lista de controladores especificados.

Abre uma janela privada de bate-papo com o callsign especificado.

Centraliza os anéis de raio no PONTO especificado (FIXO, VOR, etc.)
(Atalho no Mouse: CTRL+Double right click)

Desliga os anéis de raio.

Centraliza a tela de radar no PONTO especificado (Atalho de Mouse: Dois cliques no botão direito)

Configura o centro de visibilidade em PONTO.

(Atalho de Mouse: CTRL+ALT+Dois cliques no botão direito)

Comando idêntico ao .vis

Configura o segundo centro de visibilidade em PONTO.

Configura o terceiro centro de visibilidade em PONTO.

Configura o quarto centro de visibilidade em PONTO.

Anula todos os centros de visibilidades.

Mostra todos os centros de visibilidades.

Exibe/Oculto o(s) FIXO(S) no radar

Exibe/Oculto o(s) VOR(s) no radar

Exibe/Oculto o(s) NDB(s) no radar

Exibe/Oculto o(s) aeroporto(s) no radar

Exibe/Oculto o(s) alinhamento(s) de pista (s) no radar.

Exibe/Oculto a(s) aerovia(s) no radar.

Mouse Shortcuts:

CTRL+Um clique na aeronave

CTRL+ALT+Um clique na aeronave

SHIFT+Um clique na aeronave

CTRL+SHIFT+Um clique na aeronave

Clique duplo no botão direito

CTRL+Um clique no botão direito

CTRL+ALT+Clique duplo no botão direito

Clique duplo e arraste

"Roda do Mouse"

CTRL+Mouse Wheel

Clique duplo na janela de histórico de "Chat"

Clique duplo no plano de vôo

ALT+Um clique no plano de vôo

ALT+Um clique na aeronave

Um clique+Arraste o plano de vôo

Shift+Clique+Arraste o plano de vôo

Shift+Um clique no botão direito

Disponibiliza o plano de vôo da aeronave selecionada na janela de "Flight Plan"

Mostra a rota da aeronave selecionada, na tela de radar, de acordo com o plano de vôo enviado pelo piloto.

Exibe linhas de proximidade entre a aeronave selecionada e aeronave radio-selecionada.

Envia uma mensagem de texto padronizada para a aeronave radio-selecionada informando a posição da aeronave clicada.

Centraliza o radar no local clicado.

Centraliza os anéis de raio no local clicado.

Configura o centro de visibilidade no local clicado.

Exibe uma linha com direção e distância do local onde você clicou.

Configura o nível de zoom na tela de radar ou navega para cima/baixo na janela de "Flight Strip"

Configura o nível de zoom mais rapidamente na tela de radar.

Solicita o ATIS de um controlador.

O equivalente de clicar no "target" da aeronave (Seleção de aeronave)

Apaga o plano de vôo ou linha de separação.

Adiciona um plano de vôo da aeronave selecionada na janela de "Flight Strip"

Reposiciona um plano de vôo na janela de "Flight Strip"

Copia um plano de vôo na janela de "Flight Strip"

Configura um ponto ancora para a aeronave selecionada no local do clique.