



VRC 文件

入门教程

如果想尽快使用 VRC 来连线控制，按照以下步骤。并且读 Command Reference 和试验它的功能。想要完全了解 VRC，请读完整的用户手册（英文版）。

1. 下载最新版本 VRC。
2. 运行下载的安装程序包。这会复制软件文件到你的硬盘中并且可以把 VRC 的快捷方式放到桌面和菜单。
3. 运行 VRC。你会见到一个 Profile 选择窗口。
4. 双击选择 Default profile，或按回撤键。（这里应该只有一个选择。）单独一个雷达显示会打开。VRC 会在 VATSIM 网络里下载服务器的目录并检查你拥有的是否是最新版本。
5. 可根据你的喜好放置雷达窗口及调整其大小。这一个窗口为 Primary Display（主显示屏）。只有主显示屏的上方有菜单键和下方有职位频率文字对话（只能打英文，可以用拼音）。
6. 可以把不同的工具栏打开，包括 Weather Panel (天气面板)，Controller List (控制员面板)，和 Arrivals & Departures List (离场和进场面板)。可根据你的喜好放置窗口及调整其大小。
7. 在 Settings 菜单内选择 General...。设定所有选项。记得设定你职位的 Alias 和 POF 文件。
8. 用 OK 键来关闭 Settings 菜单。这会保存你的新设定。
9. 从 Settings 菜单里选择 Audio Devices...。选择正确的输入和输出硬件。暂时把两个音量都设为 100%。
10. 从 Settings 菜单里选择 Calibrate Mic...。按照指示来调校你的麦克风输入音量。（首先会叫你安静地坐五秒，接着使用一般控制的音量讲话五秒）。
11. 从 File 菜单内选择 Open Sector...来打开 sector 文件。
12. 使用 View 菜单来显示不同的 sector 文件项目。
13. 从 File 菜单里选择 Connect...。
14. 输入你的 Callsign—呼号（使用观察者“_OBS”的身份直到把频率设定好），Full name—名/姓，VATSIM CID—注册号和 Password—密码，选择你的 facility—设施（刚开始，选择 Observer—观察者）和 rating—等级。
15. 点击主显示屏上方的第一个框。这个框用来显示现在的世界便准时间，你的呼号和定 Primary Frequency 的提示。点击这个框来显示 Communication Panel—通信面板。
16. 在频率/对话面板里，在 12 个按键中，按其中一个空键。这会打开频率/对话面板的频率编辑栏。
17. 输入四个项目（position name—职位名，frequency—频率，voice server—声音服务器和 voice channel—声音频道）按 Save Changes 来保存设定。
18. 反复步骤 17 来设定其它空键。
19. 从 Settings 菜单里选择 Colours 来设定雷达的显示颜色。

20. 现在应该保存你刚建立的档案。从 File—文件菜单里选择 Save Profile As...
21. 输入一个新的档案名称并点击 OK 键。所有设定已经存好准备下次使用。
22. 现在可以当着空管来连线了。在 File(文件)菜单里选择 Disconnect(断线)。
23. 从 File 菜单里选择 Connect...(连线), 这次请用正确的 callsign(呼号)和 facility(设施)。点击 Connect(连线)。
24. 当你连完线后, 打开 Communications Panel(通信面板)。[点击主显示屏上方的第一个框, 或者在 Tools(工具)菜单里选择 Comms Panel]。
25. 在 Communications Panel(通信面板)上, 请选择左边的框框, 这表示你管制的职位。这设定你的 Primary Frequency(主频率)。在主显示屏上方的第一个框里你会见到你的主频率。TX(发送)和 RX(接收)会自动选择的。
26. 如果你要用声音管制, 请选择 HDST 或者 SPKR 来连接这频率的声音通道。
27. 关闭 Comms Panel。
28. 使用鼠标轮来放大并缩小, 点击右键不放用来拉动雷达位置。
29. 请参考 Command Reference 来学真样拉出 Flight Strip(进程单), 持有跟踪飞机等等。如果你熟悉 ASRC 的话, 很多功能键都一样的。
30. 默认的发话键是右 CTRL。默认的飞机选择键(ase1)是加(+)键。
31. 想跟其他空管通信, 在的 Controller List(控制员面板)里, 双击空管的呼号。
32. 想造一个论坛组, 选择主显示器(这会吧光标放到主显示器下方的命令行)后, 输入一行命令好像: .group mygroup 3A 3T 20 — 这会创作一个论坛组叫着<mygroup>和添加 3 个空管的两码号。两码号是空管面板里空管呼号前的两个字母。

另外的通告:

- “Tab”键用来在主显示和聊天窗口的光标来交换。
- 如果你把任何工具窗口关闭, 你可以在工具菜单里重新打开工具窗口。
- 每个工具栏都可以小化, 只要双击它的标题行。
- 如果你的档案有所变化, 又想保存新的设定, 记得定时保存档案。
- VRC 不会让你覆盖默认的档案。如果你需要的话, 可以打开一个“干净”的档案。
- 建议你把 Command Reference 对照表印出或者加到“我的最爱”, 让你更加容易学习。
- 记得尽快读用户手册来学习 VRC 所有的功能。
- 享受!!